



ООО «БФТ»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17
+7 (495) 784-70-00

ined@bftcom.com
bftcom.com

Утвержден

БАРМ.00003-46 32 10-6-ЛУ

Система автоматизации процесса управления государственными и муниципальными закупками – Автоматизированный Центр Контроля – Государственный и муниципальный заказ «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

Блок администрирования Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» Интеграция с ЭТП Альтимета

Руководство администратора

БАРМ.00003-46 32 10-6

Листов 7

© 2022, ООО «БФТ»

АННОТАЦИЯ

В документе приводится описание работы в подсистеме «Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485 от 02 октября 2009 г.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» – 1.46.0. Последние изменения внесены 26.12.2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Взаимодействие с ЭТП «Альтимета».....	4
1.1	Настройки системы.....	5
1.2	Связь с ЭТП	5
1.2.1	Настройка соединения.....	5



Взаимодействие с ЭТП «Альтимета»



1.1 Настройки системы

Перед началом работы с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры для заполнения и обработки ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» настраиваются в пункте меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Решение**, подгруппа **Аукцион**, закладка **Открытый аукцион в электронной форме на ЭТП.**


Примечание. Подробное описание настройки параметров системы находится в документации «БАРМ.00003-46 32 01-3 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Настройка и сервис системы. Руководство администратора.

1.2 Связь с ЭТП

1.2.1 Настройка соединения

Для настройки соединения с ЭТП «Алтимета» необходимо произвести следующие действия:

1. Вызвать *Справочник ЭТП* из пункта меню **Справочники**→**Электронные торговые площадки и ЕИС**→**Справочник ЭТП.**

2. В *Справочнике ЭТП* нажать кнопку  (**Новый**), на экране появится форма *Редактор электронной торговой площадки.*




Рисунок 1 – Форма «Редактор электронной торговой площадки»

3. В открывшейся форме *Редактора электронной торговой площадки* заполните следующие поля:

- **Наименование** – вручную вводится наименование ЭТП. Обязательно для заполнения.
- **Адрес** – указывается адрес web-сайта ЭТП. Обязательно для заполнения.
- **Строка соединения** – строка соединения с площадкой, через запятую указываются следующие данные:
 - **address** – веб-адрес сервиса ЭТП;
 - **user** – логин пользователя на ЭТП;
 - **pass** – пароль пользователя на ЭТП.

Обязательно для заполнения.

- **Имя класса** – из выпадающего списка указывается ссылка на класс обработки. Обязательно для заполнения.

4. Для сохранения записи нажмите кнопку **OK**.

После регистрации на ЭТП пользователь получает доступ к редактированию учетных данных организации на ЭТП.

Для этого в web-клиенте системы необходимо произвести следующие действия:

1. Вызвать форму *Задать пароль и логин на ЭТП* из пункта меню **Сервис**→**Задать пароль и логин на ЭТП**.

2. В открывшемся списке нажать кнопку  (**Новый**), на экране появится форма *ЭТП – создание*.

3. В открывшейся форме заполните следующие поля:

- **ЭТП** – указывается ЭТП, выбор значения осуществляется из справочника *ЭТП*. Доступно для редактирования только при создании новой записи. Обязательно для заполнения.
- **Пользователь АЦК** – указывается учетная запись пользователя системы, заполняется автоматически ссылкой на пользователя, сохраняющего запись, если в поле **ЭТП** указана ЭТП с классом *com.bssys.order.fz223.etp.otc.Otclmpl*. Недоступно для редактирования.
- **Логин** – вручную вводится логин пользователя на ЭТП. Доступно для редактирования, если в поле **Пользователь АЦК** пользователь системы не указан или указан и его значение совпадает с текущим пользователем. Обязательно для заполнения.
- **Пароль** – вручную вводится пароль на ЭТП. Доступно для редактирования, если в поле **Пользователь АЦК** пользователь системы не указан или указан и его значение совпадает с текущим пользователем. Необязательно для заполнения.

4. Для сохранения записи нажмите кнопку **ОК**.

НАШИ КОНТАКТЫ

Звоните:

(495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online:

www.bftcom.com

Приезжайте:

129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

Дружите с нами в социальных сетях:



vk.com/bftcom



t.me/ExpertBFT_bot

